



Técnica:	Tricô/crochê
Marca:	Cisne Serenity
Tamanho:	42

Material

- Fio Cisne Serenity (nov. 100 g), 4 nov. na cor 00046 (telha);
- Ag. para tricô Corrente Milward n° 4,5;
- Ag. para crochê Corrente Milward com 4 mm;
- Ag. para costura Tapestry Corrente Milward n° 113.

ABREVIATURAS E PONTOS EMPREGADOS

p. – ponto(s), **ag.** – agulha(s), **m.** – meia, **t.** – tricô,
carr. – carreira(s), **rep.** – repita, **trab.** – trabalhe,
nov. – novelo(s), **p.m.** – direito em m. e avesso em t.,
cordão de t. – direito e avesso em t., **p.b.** – p. baixo.

TENSÃO DO PONTO

Um quadrado com 10 x 10 cm = 13 p. X 20 carr.
(medidos sobre p.m.).

EXECUÇÃO

- **Costas** – na ag. monte 70 p. e trab. 2 cordões de t.. Continue o trabalho em p.m.. A 8 cm desde o início, trab. arrematando nos 2 lados a cada 16 carr. 1 p. 3 vezes. A 57 cm desde o início, para a formação das cavas, arremate nos 2 lados a cada 2 carr. 3 p. 1 vez, 2 p. 1 vez, 1 p. 3 vezes. A 77 cm desde o início, arremate todos os p. de uma só vez.
- **Frente** – trab. igual as costas. A 70 cm desde o início, para a formação do decote, arremate os 10 p. centrais, dividindo o trabalho em 2 partes iguais e trab. cada uma separadamente arrematando na beirada do decote a cada 2 carr. 2 p. 5 vezes. A 77 cm desde o início, arremate todos os p. de uma só vez. Trab. a outra parte igual.

- **Mangas** - na ag. monte 50 p. e trab. 2 cordões de t.. Continue o trabalho em p.m.. A 7 cm desde o início, para formar o arredondado da cava, arremate nos 2 lados a cada 2 carr. 3 p. 1 vez, 2 p. 1 vez, 1 p. 3 vezes, a cada 4 carr. 1 p. vezes, a cada 2 carr. 2 p. 1 vez, 3 p. 1 vez, arremate todos os p. de uma só vez. Trab. a outra manga igual.

MONTAGEM E ACABAMENTO

- Una os ombros e as laterais, frente e costas.
- Trab. uma carr. de p.b. ao redor do decote.
- Feche as mangas e pregue-as ao redor das cavas.

