

CH CSN 7397
Blusa rosa com
mangas multicolor
(Cisne Suspiro)

Técnica:	Tricô
Marca:	Cisne Suspiro
Tamanho:	38

Material

- Fio Cisne Suspiro (nov. 100 g), 2 nov. na cor 00300 (multicolor)
- Fio Cisne Premium (nov. 100 g), 2 nov. na cor 00267 (rosa vivo);
- Ag. para tricô Corrente Milward nº 4 (Cisne Premium) e 5,5 (Cisne Suspiro);
- Ag. para costura Tapestry Corrente Milward nº 113.

ABREVIATURAS E PONTOS EMPREGADOS

p. – ponto(s), **ag.** – agulha(s), **m.** – meia, **t.** – tricô,
carr. – carreira(s), **rep.** – repita, **trab.** – trabalhe,
nov. – novelo(s), **p.m.** – direito em m. e avesso em t.,
p. de barra 1/1 – 1 m., 1 t., *---* - repita o intervalo
entre * e *.

P. fantasia 1 – em qualquer nº de p.:

1ª carr.: em m.;

2ª, 3ª e 4ª carr.: em t..

5ª carr.: volte para a 1ª carr..

P. fantasia 2 – nº de p. múltiplo de 10 + 2 p.
de borda:

1ª, 3ª, 5ª e 7ª carr. – 1 p. de borda, *5 m., tire 5 p. sem
fazer em t.*, termine a carr. com 1 p. de borda;

2ª carr. e todas as pares – em t.;

9ª carr. – 1 p. de borda, *7 m., tricote o p. seguinte em
m. pegando ao mesmo tempo os 4 fios horizontais dos
p. sem fazer, 2 m.*, termine a carr. com 1 p. de borda;

11ª, 13ª, 15ª e 17ª carr. – 1 p. de borda, *tire 5 p. sem
fazer em t., 5 m.*, termine a carr. com 1 p. de borda;

19ª carr. – 1 p. de borda, *2 m., tricote o p. seguinte
em m. pegando ao mesmo tempo os 4 fios horizontais

dos p. sem fazer, 7 m.*, termine a carr. com 1 p. de borda;

21ª carr. – volte para a 1ª carr..

TENSÃO DO PONTO

Um quadrado com 10 x 10 cm = 15 p. X 24 carr. (medidos
sobre o p. fantasia 1 com o fio Cisne Premium e as ag. nº 4).

EXECUÇÃO


- **Costas** – com o fio Cisne Premium na ag. para tricô nº 4 monte 56 p. e trab. 9 cm em p. de barra 1/1. Continue o trabalho em p. fantasia 1. A 49 cm desde o início, arremate todos os p. de uma só vez.

- **Frente** – com o fio **Cisne Premium** na ag. para tricô nº 4 monte 56 p. e trab. 9 cm em p. de barra 1/1. Continue o trabalho em p. fantasia 1. A 40 cm desde o início, para a formação do decote, arremate os 22 p. centrais, dividindo o trabalho em 2 partes iguais e trab. cada uma separadamente arrematando na beirada do decote a cada 2 carr. 2 p. 1 vez, 1 p. 1 vez. A 49 cm desde o início, arremate todos os p. de uma só vez. Trab. a outra parte igual.

- **Mangas** – com o fio **Cisne Premium** na ag. para tricô nº 4 monte 37 p. e trab. 9 cm em p. de barra 1/1. Mude para o fio **Cisne Suspiro** duplo e as ag. nº 5,5 e continue o trabalho em p. fantasia 2. A 52 cm desde o início, arremate todos os p. de uma só vez. Trab. a outra manga igual.

MONTAGEM E ACABAMENTO

- Una um dos ombros.
- Para a gola, com o fio Cisne Premium no avesso do trabalho, levante 78 p. nas ag. nº 4 distribuídos uniformemente ao redor do decote e trab. 4 cm em p. de barra 1/1. Arremate todos os p. de uma só vez.
- Una o ombro restante até o final da gola.
- Una 32 cm das laterais, frente e costas, deixando 17 cm abertos nos 2 lados para as cavas.
- Feche as mangas e pregue-as ao redor das cavas.



• - diminuição